

Conectarea la WHM

Florentina Stamate - 2022-03-21 - WHM

WHM poate fi accesat în mai multe modalități: din aria de client ROMARG, utilizând adresa URL specifică sau prin cPanel.

Conectarea prin zona de client ROMARG

Dacă aveți un cont de găzduire web, după ce vă [conectați la zona de client](#), puteți urma acești pași:

Pasul 1: Mergeți în meniul superior și navigați către pachetul dumneavoastră de găzduire din secțiunea **Gazduire >> Gazduire Reseller** sau **Servere >> Virtuale** sau **Servere >> Dedicat**, în funcție de tipul serviciului pe care îl dețineți.

Pasul 2: Faceți click pe numele domeniului principal (în cazul pachetelor din categoria Reseller) sau pe denumirea regăsită în coloana Hostname (dacă dețineți un serviciu VPS/Dedicat).

Pasul 3: Faceți click pe butonul **Acces WHM**.

Conectarea la WHM prin link direct

Un link WHM poate avea următoarele forme:

- `https://serverhostname:2087` sau `https://serverhostname/whm;`
- `https://ip.ip.ip.ip:2087` sau `https://ip.ip.ip.ip/whm;`
- `https://domain.com:2087` sau `https://domain.com/whm.`

*unde:

- serverhostname trebuie înlocuit cu denumirea serverului pe care sunteți găzduit;
- ip.ip.ip.ip este adresa IP a contului dumneavoastră;
- domain.com este domeniul principal de pe cont.

Notă! domain.com va funcționa doar dacă aveți domeniul directat către serverele ROMARG; în schimb, dacă domeniul dumneavoastră directează către un alt server, ar trebui să folosiți unul dintre celelalte 2 link-uri.

Prin intermediul cPanel

Din interfața cPanel mergeți la **Advanced Menu** și faceți click pe **WHM (Web Hosting Manager)**. Veți fi redirecționat(ă) către WHM.

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară, echipa ROMARG vă stă la dispoziție prin email la adresa support@romarg.com.