

## Conectarea la WHM

Florentina Stamate - 2021-05-10 - WHM

WHM poate fi accesat în mai multe modalități: din aria de client ROMARG, utilizând adresa URL specifică sau prin cPanel.

### Conectarea prin zona de client ROMARG

Dacă aveți un cont de găzduire web, după ce vă [conectați la zona de client](#), puteți urma acești pași:

**Pasul 1:** Mergeți în meniul superior și navigați către pachetul dumneavoastră de găzduire din secțiunea **Gazduire >> Gazduire Reseller** sau **VPS >> Virtuale**, în funcție de tipul abonamentului pe care îl dețineți.

**Pasul 2:** Faceți click pe numele domeniului principal (în cazul pachetelor din categoria Reseller) sau pe denumirea regăsită în coloana Hostname (dacă dețineți un serviciu VPS).

#### Gazduire Reseller Lista contracte

Show 10 entries

Search:

Contract gazduire pentru ^	Abonament ⇅	Status ⇅	Facturare la ⇅	Expira in ⇅	Facturare in ⇅
<a href="#">domeniu</a>	Personal-1	Activ	36 Luni		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

## SAU

#### Servere Virtuale Lista contracte

Show 10 entries


Search:

Hostname ^	Abonament ⇅	Status ⇅	Facturare la ⇅	Expira in ⇅	Facturare in ⇅
<a href="#">vps_...whmpanels.com</a>	Ultra-5Root	Activ	12 Luni		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

### Pasul 3: Faceți click pe butonul **Acces WHM**.



### Conectarea la WHM prin link direct

Un link WHM poate avea următoarele forme:

- <https://serverhostname:2087> sau <https://serverhostname/whm>;
- <https://ip.ip.ip.ip:2087> sau <https://ip.ip.ip.ip/whm>;
- <https://domain.com:2087> sau <https://domain.com/whm>.

\*unde:

- serverhostname trebuie înlocuit cu denumirea serverului pe care sunteți găzduit;
- ip.ip.ip.ip este adresa IP a contului dumneavoastră;
- domain.com este domeniul principal de pe cont.

**Notă!** domain.com va funcționa doar dacă aveți domeniul directat către serverele ROMARG; în schimb, dacă domeniul dumneavoastră directează către un alt server, ar trebui să folosiți unul dintre celelalte 2 link-uri.

### Prin intermediul cPanel

Din interfața cPanel mergeți la **Advanced Menu** și faceți click pe **WHM (Web Hosting Manager)**. Veți fi redirecționat(ă) către WHM.

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară, echipa ROMARG vă stă la dispoziție prin email la adresa [support@romarg.com](mailto:support@romarg.com).